

# Document pour les apprentis Helpers de la zone Technique

## NickServ

NickServ est la partie des services qui gère les pseudos (nick) et leurs options. Grâce à ses commandes, vous pourrez notamment enregistrer votre pseudo vous garantissant l'utilisation exclusive.

**Changer ton mot de pass >>** : /ns set <ancien password> <nouveau-password>

(Commande désactivée pour l'instant)

**Pour l'identification a NickServ avec ton pseudo >>** /ns identify <mot-de-passe>

**Quand on est ghost (bug) >>** /ns ghost pseudo <mot-de-passe>

**Changer le langage du statut >>** /ns set language chiffre (1 : pour l'anglais 2 : pour Fr...)

**Pour voir les information d'un pseudo >>** /ns info pseudo , /w pseudo .. , ou un double clic en privé

**Pour supprimé ton pseudo >>** /ns drop pseudo

**Commande d'aide >>** /ns help commande

**Activer sa Vhost >>** /hs on

**Reprendre/Changer ton pseudo >>** /nick pseudo

**En inconnu déconnecter son pseudo >>** /ns release <pseudo> <mot-de-passe>

**Mettre un message perso qui s'affiche quand on rejoint un salon>>** /ns set greet <message> (que si on a accès Op ou plus)

## ChanServ

ChanServ est la partie des services qui gère les Salons par l'intermédiaire de commandes basiques tel que les commandes suivantes

**Enregistrer son salon >>** par le site en priorité et/ou /cs register #salon mot-de-passe  
Description

**Suppression de canal >>** /cs drop #salon

**Changer le mot de passe du salon >>** /cs set #salon password mot-de-passe

**Associer un email et/ou un url à votre canal >>** /cs set #salon email/url votre email/votre url

**Mettre un Topic >>** /topic #salon topic

**Blocage du Topic >>** /cs set #salon topiclock on

**Sauvegarde du topic en mémoire >>** /cs set #salon keptopic on

**Mettre un message d'entrer >>** /cs set #salon entrymsg le message

**Enregistrement du salon** >> /cs register #salon mot-de-passe description

**Identification en tant que propriétaire du salon** >> /cs identify #salon mot-de-passe

**Donner un accès sur un salon** >> /cs access #salon add pseudo level ( Level 3 = voice , 4 = halfop , 5 = op , 10 = protect , 9999 = proprio )

**Suppression d'accès sur un salon** >> /cs access #salon del nick

**Liste des accès d'un salon** >> /cs access #salon liste

**Changer de mot de passe du canal** >> /cs set #salon password nouveau-mot-de-passe

**Association d'un email et/ou un url à votre canal** >> /cs set #salon email/url votre email/votre url

**Entré réservé aux personne enregistré** >> /cs set #salon secure on

**Seul quelqu'un avec des accès peut-être promu** >> /cs set #salon secureops on

**Protection des privilèges du propriétaire du canal** >> /cs set #salon securefounder on

**Liste des levels du salon** >> /cs levels #salon list

**Modification de levels** >> /cs levels #salon set type niveau

**Levels par défaut du canal** >> /cs levels #salon reset

**Blocage/déblocage des modes du salon** >> /cs set #salon mlock on/off

**Bloquer des modes** >> (Exemple >> /cs set #salon mlock +inrst)

**Retiré le mode couleur alors qu'il est bloqué** >> /cs set #salon mlock -c

**Retiré les accès sans se déconnecter après avoir del les accès** >> /cs logout #salon pseudo

**Donner un salon à un pseudo** >> /cs set #salon founder pseudo

**Signature des kicks en salon (affiche la personne qui a kické)** >> /cs set #salon signkick on

**Ajouter un pseudo à la liste des akicks** >> /cs akick #salon add pseudo raison

**Enlever un pseudo à la liste des akicks** >> /cs akick #salon del pseudo

**Enlever tous les akicks** >> /cs akick #salon clear

**Se promouvoir sur un salon** >> /cs voice/halfop/op/protect/owner #salon

**Promouvoir un statu à une personne** >> /cs voice/halfop/op/protect #salon pseudo

**Pour enlever un statu** >> !devoice/!dehalfop/!deop/!deprotect/!deowner

**Envoyer une invitation à une personne pour son salon** >> /cs invite #salon pseudo

**Mettre un Kick** >> /cs kick #salon pseudo raison

**Activer l'autovoix sur un salon** >> /cs levels #salon set autovoix -1 ( pour l'enlever mettre +1 a la place de -1 )

**Mettre le salon en Xop** >> /cs set #salon xop on/off

## BotServ

Botserv est la partie des services qui vous permet d'insérer et de configurer un robot (bot) sur votre salon où il restera en permanence et permettra un usage simple et rapide de certaines commandes ainsi que le paramétrage de certaines règles comme le flood, les mots interdits, ...etc

**Ajout d'un bot** >> /bs assign #salon nom-du-bot

**Suppression d'un bot** >> /bs unassign #salon Nom\_du\_bot

**Option de la botlist** >> /bs botlist

### Réglage des kicks automatiques

Pour ...

**Le flood** >> /bs kick #salon flood on ttb (3 chiffres du genre >> 2 3 5)

**Majuscules** >> /bs kick #salon CAPS off/on ttb

**Couleurs** >> /bs kick #salon colors on ttb

**Répétitions** >> /bs kick #salon repeat ttb (2 chiffres)

**Mauvais mots** >> /bs kick #salon badwords on/off

**Bannir au bout de 3 kicks les mots interdits (badwords)** >> /bs kick #salon badwords on 3

**Ajouter un mot interdit** >> /bs badwords #salon add mot single/start/end

**Pour avoir la liste des mauvais mots** >> /bs badwords #salon list

**Pour effacer tous les mauvais mots** >> /bs badwords #salon clear

**Protéger les opérateurs des kicks du bot** >> /bs set #canal dontkickops on/off

**Protéger les voix des kick du bot** >> /bs set #salon dontkickvoices on/off

**Faire parler le bot** >> /bs say #salon message

**Faire un message de type action au bot** >> /bs act #salon l'action

**Activer les messages d'entrée des opérateurs sur un salon** >> /bs set #salon greet on

**Desactiver les messages d'entrée des opérateurs sur un salon** >> /bs set #salon greet off

## MémoServ

Un(e) ami(e) du chat est hors-ligne et vous avez un message à lui transmettre ? Memoserv est un service qui gère l'envoi et la réception de mémos, c'est à dire de messages de 445 caractères maximum. voici certaines commandes que vous pouvez utiliser pour profiter de ce service :)

**Pour envoyer un mémo à un pseudo/salon** >> /ms send pseudo/salon message

**Annulez votre dernier envois de mémo** >> /ms cancel pseudo/salon

**Voir la liste des mémos** >> /ms list

**Envoyer un nouveau mémo** >> /ms send pseudo message

**Lire le dernier mémo lu** >> /ms read last

**Effacer tous les mémos** >> /ms del all

**Effacer un mémo** >> /ms del n°... (exemple >> /ms del 5)

**Effacer le dernier mémo** >> /ms del last

**Voir si le mémo a été lu** >> /ms check pseudo

**Option d'affichage des mémos** >> /ms set notify on | logon | new | off

**On** >> ON vous serez avertis des message lors de la connexion, réception des nouveau mémos et quand vous enlever le /away

**Logon** >> LOGON à la connexion ou quand l'on enlève /away

**New** >> NEW vous avertis seulement lorsqu'on vous recevez un mémos

**Off** >> OFF on ne reçoit pas de notice d'avertissement

**Réglages de la limite de mémoire de memos** >> /ms set limit nombre

## [Les modes de salon](#)

/mode #salon +lettre

+k = mot-de-passe : Le salon est accessible uniquement pour les personnes ayant obtenues le mot de passe

ps: pour enlever le mot de passe d'un salon vous avez le choix entre:

1. /mode #salon +ntr-k <password>

exemple si le pass est "amour" /mode #salon +ntr-k amour

2. Le proprio fait un double click sur la fenetre du salon et décoche le mode +k

+s = Le salon passe en mode secret

+S = Filtre les codes couleurs

+i = L'accès au salon est restreint à ceux qui y sont invités.

+m = Salon modéré. Seules les personnes en mode +v/h/o (voice, halfop , op ...) peuvent parler.

+n = Aucun message ne peut être envoyé de l'extérieur du salon.

+t = Seuls les opérateurs peuvent changer le Topic

+r = Le salon est enregistré

+R = Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent rejoindre le salon

+c = Les couleurs sont bloquées (Aucune couleur ANSI ne peut être envoyé sur le salon)

+q = Met le statut propriétaire du salon a quelqu'un (/mode #salon +q pseudo)

- +a = Met le statut administrateur du salon a quelqu'un (/mode #salon +a pseudo)
- +Q = Seul les U:Lined peuvent kicker les utilisateurs
- +K = /knock n'est pas autorisé
- +V = /invite non permis
- +l = (L minuscule) Spécifie le nombre maximum d'utilisateurs (exemple >> /mode #salon +l 5)
- +b = Bannir une personne du salon (/mode #salon +b pseudo) débannir >> /mode #salon -b pseudo
- Empêcher un user de parler = /mode #salon +b ~q:pseudo!\*@\*
- +o = Donne le statu d'opérateur (/mode #salon +o pseudo)
- +v = Donne le statu Voice (/mode #salon +v pseudo)
- +L = Rediriger vers un second salon une fois la limite du salon atteinte avec le mode +l (/mode #salon1 +L #salon2)
- +M = Seul les utilisateurs dont le pseudo est enregistré (+r) peuvent parler sur le salon
- +e = Donne une protection contre les ban (/mode #salon +e pseudo)
- +h = Donne le statut d'animateur du salon (/mode #salon +h pseudo)
- +f = Mode permettant de kické le flood selon une durée qu'on peut préciser la commande :: /mode #salon +f lignes:secondes (exemple >> /mode #salon +f 2:5)
- +N = Bloquer les changements des pseudos sur un salon
- +G = Contrôle les mots listés dans les Badword Blocks et les remplace par les mots spécifiés exemple : <censored>
- +u = Les commandes /names et /who #salon affichent seulement les opérateurs
- +p = Rend le salon privé (n'apparaît plus dans la liste des salons)
- +C = Aucun CTCP n'est accepté sur le salon

### Les modes de pseudo

/mode pseudo +/- mode(s)

A : Status d'Administrateur.

a : Service Admin.

B : Vous renseigne comme étant un bot

C : Co-Administrateur

D : Bloque notices et pv

d : Fait en sorte que vous ne puissiez pas recevoir de message provenant des salons

(à l'exception de texte commençant par certains caractères, voir set::channel-command-prefix)

G : Filtre tous les bad words définis par configuration

g : Peut envoyer et lire les globops et locops.

H : Cache le status d'IRCop (IRCop uniquement).

h : Disponible pour aide (HelpOp).

i : Invisible (n'est pas montré dans un /who).

N : Network Administrateur.

O : Local IRC Operateur.

M : Seul les utilisateurs dont le pseudo est enregistré (+r) peuvent parler sur le salon.

m : Salon modéré. Seuls les utilisateurs +v/h/o peuvent parler.

o : Global IRC Operateur.

p : Cache les salons sur lesquels vous êtes dans les /whois.

q : Seul les U:Lines peuvent vous kicker (Services Admin uniquement).

R : Vous permet de ne recevoir de messages privés et de notices que d'utilisateurs enregistrés (+r).

r : Identifie le pseudo comme étant enregistré.

S : Utilisé pour protéger les Services Daemons.

s : Peut lire les notices du serveur.

T : Vous empêche de recevoir des CTCPs.

t : Dis que vous utilisez une /vhost.

V : Vous marque comme un utilisateur de WebTV.

v : Reçoit les notices de refus de DCC infectés.

W : Vous laisse voir quand quelqu'un vous /whois (IRCop uniquement).

w : Peut lire les wallops.

x : Donne à l'utilisateur un hostname caché. (quand on tape /hs on le +x s'active)

z : Indique que vous êtes un client SSL.

### **D'autres petites aides**

**Pour enregistrer son pseudo (VIP)** >> <http://www.chat-land.org/vip/register.php> (Ou tapez !vip sur le salon)

**Perte de password ? Pour le retrouver** >> <http://www.chat-land.org/vip/password.php> (Ou tapez !pass sur le salon)

**Les C.G.U (Conditions générales d'utilisation)** >> <http://www.chat-land.org/vip/cgu.php>

Voir un profil >> <http://www.chat-land.org/vip/getprofile.php?user=pseudo>

Voir son score dans le ticket-gagnant >> tapez !score sur le salon

**Changement de mot de passe** >> Vous demandez a la personne qui veut changer son mot de passe de s'identifier a la page d'accueil, et de cliquez sur "**Modifier vos infos**" et la y a plus qu'a mettre l'ancien password , et dans les deux cases du dessous , mettre le nouveau et cliquer sur **Valider**

### Les levels

3 = **Voice**

10 = **Protect**

4 = **Animateur**

9999 = **Owner**

5 = **Opérateur**

**PS: Si vous venez juste de créer un salon , vous devez taper **/cs set #salon xop off** Pour désactivé l'ancien systeme d'accés et pouvoir utiliser la commande :**

**/cs access #salon add pseudo <levels>**

Pour voir les infos d'un pseudo ou il se trouve **/w <pseudo>** ou **/whois <pseudo>**

Vous voulez ouvrir une discussion privée avec quelqu'un sans que cette personne se trouve dans le même salon que vous : **/q <pseudo>** ou **/query <pseudo>**

Envoyer une notice a quelqu'un ou sur un salon (sur le salon ça nécessite un accès Op ou plus) **/notice pseudo/salon**

Le whowas est un service qui vous donne un petit historique qui permet de voir **l'ident, host et serveur** d'ou une personne etait connectée , c'est comme un whois , mais la c'est qu'une info qui peut etre conservée pour un petit instant après la déconnexion de cette personne , la commande c'est

**/whowas pseudo**

exemple: **/whowas O\_ReZon**

**O\_ReZon was 24H175200r@OpZone.chat-land.org \* 24 H**

**serveur : m.7 ... etc**

### Les idents:

Lors d'un Whois **/w** sur quelqu'un , vous avez son ident , pour ceux qui savent pas comment lire ces infos :

Par exemple:

**23F175100r = 23 Ans Femme 175 = (La région) Paris**

**100 = tchat-public (si 200 tchat adultes)**

**r = Pseudo enregistré (Ou pour confirmer vous pouvez taper /ns info pseudo) si c'est un (i) a la place du (r) C'est que ce pseudo est connecté en mode invité.**

### Pour supprimé un compte VIP

Suffit d'aller sur la page d'accueil , s'identifier dans l'accés VIP

une fois identifier cliquez sur **<Modifier vos infos>** et dans la page des infos vous

trouvez le bouton "**désactivé son compte**"

### L'utilisation de la webcam:

Pour utiliser la webcam il faut

- 1) Mettre à jour java via ce site : <http://www.java.com/fr/download/>
- 2) Mettre à jour flash via ce site : <http://get.adobe.com/fr/flashplayer/>
- 3) Cliquer droite sur un pseudo avec webcam et faire afficher sa webcam
- 4) Accepter de diffuser sa cam

(Si cela marche pas du premier coup, vous pouvez cliquer une deuxième fois sur "afficher sa webcam" et ça va s'afficher)

### Quelques regles supplementaires

#### Présence inutile sur #aide

Si un user n'a pas de questions , ni de renseignement il n'a pas le droit de rester sur aide sans raison, donc au bout de quelques minutes vous devez lui rappeler de quitter le salon (avec une façon diplomate biensur)

#### Fin de renseignements

Vous pouvez utiliser cette phrase:

Si tu n'as plus de questions je te prierai de quitter ce salon. Merci et bon chat (pensez à vous enregistrer en VIP <http://www.vip.chat-land.org> )

Ce qui montre aux users que vous avez du respect envers eux et d'un autre coté les inviter a s'inscrire en tant que vip

#### Plaintes

/plainte pseudo raison

/nm plainte pseudo motif

#### Postulations

/nm postule statu #salon motivation

#### Salon Aide

Le salon #aide a été mis en place pour aider les T'Chaters à résoudre leurs problèmes techniques en relation avec les salons, comptes VIP, bots, pseudos, accès.

#### Nouveau manuel

Manuel du nouveau chat <http://www.chat-land.org/explication-applet.html> Salon aide. Posez toutes vos questions à nos experts, disponibles 24h/24 et 7j/7 | Pour intégrer l'équipe des helpers tapez /nm postule helper #Aide motivation

#### Créer un salon

Pour créer ton salon privé vas dans ta case VIP info dans la page d'accueil <http://www.chat-land.org/> mets y ton pseudo et ton pass ouvre puis vas dans créer votre salon une fois complété tu auras ton salon enregistré avec un bot et tu en seras le propriétaire tu auras aussi ton topic et ton message d'entrée. Il faut impérativement se déconnecter avant de le faire :).

**PS: n'oubliez pas que si vous avez besoin d'aide au niveau des commandes , n'hésitez surtout pas a vous adressez a un [Opérateur \(Oplocal/OpZone\)](#) ou plus gradé se trouvant sur le salon [#apprentissage](#)**

**\* Le bot [F-Quiz](#) est a votre disposition, pour tester vos connaissances durant la période d'apprentissage**

**\* A la fin de votre periode d'apprentissage, un test de [20 questions](#) vous attendra, vous aurez [3 minutes](#) au grand max pour répondre a ces questions.**

**Bonne Chance a tous et a toutes , nous serons ravis de vous avoir parmi nous :)**

**A bientôt ...**